



C/ Narcís Monturiol, 96
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 937.120.531(4 LINEAS)
Fax: 937.120.247
E-mail: ayuda@dsgsoftware.com
E-mail: comercial@dsgsoftware.com




Cómo configurar correo POP3 en Incredimail2

En DSG tenemos la opción de configurar nuestra cuenta de correo electrónico en diferentes gestores. En este tutorial vemos cómo hacerlo en Incredimail2

Las siguientes líneas que se incluyen a continuación se muestra toda la información necesaria para que configure las cuentas de su dominio de correo en Incredimail 2, lo único que tendrá que hacer es sustituir "nombredesudominio.ext" por el nombre del dominio alojado en nuestro servidor.


Indicar también que se ha introducido un video al final de este documento en el que se explica visualmente todo este proceso utilizando una dirección de correo electrónico de prueba.

Si desea agregar su cuenta de correo en este programa, deberá situarse en el menú de Herramientas seleccionar la opción Cuentas... En la imagen que se incluye bajo estas líneas, se muestra la situación de la opción indicada.



Tras pulsar esta opción, se le muestra la ventana de cuentas de correo, en ella se muestran las distintas cuentas de correo electrónico que tiene agregadas, si hasta el momento no ha configurado ninguna este listado aparecerá vacío. En la parte derecha existen una serie de botones para añadir si cuenta de correo pulse en el primero Agregar. Pulsado el mencionado botón, se iniciará el asistente para agregar su cuenta. En la ventana que se le muestra a continuación seleccione, 'Deseo configurar los parámetros solo' y pulse en el botón Siguiente. En el siguiente paso el asistente le mostrará una serie de proveedores de correo electrónico -Google, Yahoo!, etc...- solicitándole que seleccione el de su cuenta de correo, como la cuenta de su dominio no se corresponde con nada de esto, seleccione la última opción que se le muestra **Otra**.

Realizada esta operación, el asistente le solicitará que indique su dirección de correo electrónico, dicha dirección debe escribirla en el campo *Su dirección de email*. Dicha dirección siempre seguirá el formato: *nombredesucuenta@nombredesudominio.ext* (observe la imagen adjunta), y también se deberá indicar la contraseña de la misma en el campo *Tu contraseña*; indicados estos datos pulse de nuevo en el botón *Siguiente*.
nombredesucuenta@nombredesudominio



Asistente de cuentas

Conéctate a tu cuenta

Escribe tu dirección de email y contraseña:

Su dirección de email:
Por ejemplo: paul@isp.com


Tu contraseña:

En esta otra pantalla se le pedirá que indique los servidores de correo que se van a utilizar, pero primero seleccione el tipo de servidor, elija POP3. En los campos de texto que aparecen debajo debe indicar los servidores de correo a utilizar que son los siguientes:

Servidor de correo entrante: mail.nombredesudominio.ext

Servidor de correo saliente: mail.nombredesudominio.ext

mail.nombredesudominio.ext
mail.nombredesudominio.ext



Asistente de cuentas

Conéctate a tu cuenta

Servidores de correo entrantes y salientes

El tipo de mi servidor de correo entrante es:

Escriba el nombre de su servidor de (POP3) correo


Servidor de correo entrante: ?

Escriba el nombre de su servidor de (SMTP) correo

Servidor de correo saliente: ?


Indicado ambos servidores de correo, se activará el botón Siguiente, pulse sobre él para seguir con la configuración. Incredimail en el siguiente paso realiza una comprobación y si todos los datos indicados son correctos, mostrará un mensaje indicándolo. Al cerrar este mensaje se vuelve a la ventana de Cuentas de correo. Todavía no ha concluido el proceso, en esta ventana de Cuentas de Correo, seleccione la cuenta de correo y pulse sobre el botón **Propiedades** que aparece a la derecha, Véase la siguiente imagen.

nombredescuenta@nombr...
nombredescuenta@nombredes...




En la ventana que se le muestra, deberá seleccionar la pestaña **Servidores**. Y en el apartado de Servidor de Correo Saliente marcar la casilla "Mi servidor requiere autenticación" (Vea la imagen adjunta). La información que le aparece en esta ventana es la que se le ha solicitado antes en el asistente.

mail.nombredesudominio.ext
mail.nombredesudominio.ext
nombredescuenta@nombredesudominio.ext



Se le activará un botón justo al lado llamado **Más Parámetros**, pulse sobre el mismo y seleccione "Usar misma configuración que el servidor de correo entrante". Pulse en Aceptar y a continuación en Aceptar para que los cambios realizados sean almacenados. Con esta acción, ya podrá recoger o enviar correos con su cuenta de correo desde este programa.



Servidor de correo

Información de inicio de sesión para el servidor: mail.km1desarrollos.com

Utilizar la misma configuración de mi servidor de correo entrante

Inicie la sesión utilizando:

Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura

Nombre de usuario: ?

Contraseña: ?

Recordar contraseña

Recuerde que donde se indica la cuenta de correo usada y los servidores deberá indicar los que le correspondan a la cuenta que vaya a configurar y a su nombre de dominio.