

Tutorial para Configurar cuenta en Incredimail

Introducción

A través de este asistente le guiaremos para configurar los buzones de su dominio con el cliente de correo Incredimail. Le recordamos que para poder utilizar una cuenta de correo, primero debe haberla creado utilizando su manager.

Es conveniente que tenga a mano la siguiente información:

- Servidor de correo entrante: *pop.mipropiodominio.com*
- Servidor de correo saliente: *smtp.mipropiodominio.com*
- Nombre del buzón de correo: *usuario@mipropiodominio.com*

En cada caso sustituya *usuario* por el usuario que quiera configurar y *mipropiodominio.com* por el nombre de su dominio. Esta información se le solicitará a lo largo del asistente. Si desconoce estos datos póngase en contacto con su administrador.

[Arriba](#) | [Siguiente >](#)


Configuración general

Lo primero que debe hacer es abrir la aplicación. Para ello, haga doble clic en el icono del programa.




1 - Doble clic sobre el icono del programa.

A continuación vaya al menú *Herramientas > Cuentas de correo...*



2 - Menú Herramientas.
- Cuentas de correo...

Pulse en *Agregar* para comenzar con la configuración



3 -
Pinchamos en
Agregar.
-
Correo

Comienza el asistente de configuración de cuentas de Outlook Express. Para configurar detalladamente cada parámetro de la cuenta, marque la opción *Deseo configurar los parámetros solo*. Pulse en *Siguiente*




4 -
Deseo configurar
los
parámetros
solo.


Ahora debe elegir el tipo de cuenta que va a configurar. Como no es ninguna de la lista, pulse en *Otra*.



5 -
Puls
e en
"Otra
".

La nueva pantalla le pide que rellene los siguientes datos: *nombre* para mostrar, *dirección* y *contraseña*. Cuando los haya cumplimentado, pulse en *Siguiente*.

 **Asistente de cuentas**





Conéctate a tu cuenta

Escribe tu nombre y dirección de email:

Su nombre es:
Por ejemplo: Bart Simpson


Su dirección de email:
Por ejemplo: paul@isp.com


Tu contraseña:

 Cancelar Atrás

6 - Indique su nombre, dirección email y contraseña.


El siguiente paso se corresponde con la configuración de los servidores. En el tipo de servidor deje la opción por defecto *POP3*. Como servidores de correo entrante y saliente escriba los que están indicados en su Panel de Control y pulse en *Siguiente*.

 **Asistente de cuentas**


 **Conéctate a tu cuenta**
Servidores de correo entrantes y salientes

El tipo de mi servidor de correo entrante es:

Escriba el nombre de su servidor de (POP3) correo entrante.

Servidor de correo entrante: 

Escriba el nombre de su servidor de (SMTP) correo saliente.

Servidor de correo saliente: 


7 -
Especifique los servidores de correo entrante y saliente.

Incredimail intenta conectar automáticamente con los servidores para verificar que la configuración es correcta. No obstante, los parámetros con los que realiza no son los adecuados y por lo tanto sus pruebas fallarán. Cuando se muestre el error de la siguiente imagen, pulse en *Omitir*



8 -
Pulse
en
"Omitir
".

La configuración básica está realizada. Pulse en *Aceptar* para poder pasar a las configuraciones finales.



9 -
Pulse
en
"Aceptar".

< Anterior | Arriba | Siguiente >

Configuración adicional

Ahora se encuentra en la ventana que lista las cuentas de correo que tiene configuradas en su programa. Seleccione la que desea configurar y pulse en *Propiedades*.



10 - Pulse en "Propiedades".

Vaya a la pestaña servidores y revise que todos los parámetros son correctos:


- Servidor de correo entrante: *pop.mipropiodominio.com*
- Servidor de correo saliente: *smtp.mipropiodominio.com*
- Nombre de usuario: *usuario@mipropiodominio.com*
- Recordar contraseña

En la parte inferior debe marcar la casilla *Mi servidor requiere autenticación*. Esto activará el botón *Más parámetros...*, el cual debe pulsar.



11 - Pestaña "Servidores".
- "Mi servidor requiere autenticación".
12 - "Más parámetros...".


Verifique que está marcada la opción *Utilizar la misma configuración de mi servidor de correo entrante* y pulse en Aceptar.



13 - "Utilizar la misma configuración de mi servidor de correo entrante".
- Aceptar

Conexión Segura

Para configurar que la cuenta se conecta a los servidores de forma segura, vaya ahora a la pestaña *Avanzado*. Aquí deberá marcar la opción *Este servidor requiere una conexión segura (SSL)* para ambos servidores. Después para el servidor de *Correo saliente* indique el puerto 465 y para el servidor de *Correo entrante* indique el puerto 995.




14 - Marque "Este servidor requiere una conexión segura (SSL)" y cambie el puerto a 465 .
15 - Marque "Este servidor requiere una conexión segura (SSL)" y cambie el puerto a 995

Su cuenta de correo electrónico está correctamente configurada. Pulse en aceptar y cierre la ventana de Cuentas de Internet.

[< Anterior](#) | [Arriba](#) | [Siguiente >](#)

Verificando el funcionamiento

Finalmente, debe comprobar que todo es correcto. Para ello pulse en el botón *Enviar y recibir*. Si no se muestra ningún mensaje en pantalla es que todo es correcto. Si por el contrario aparece un mensaje como el de la siguiente imagen, probablemente falte instalar en su equipo el certificado de la Entidad Autorizadora **Server4isp Private Certificate Authority**. Para saber cómo instalar este certificado en su equipo, consulte nuestro asistente, haciendo clic [aquí](#).



16 - Si aparece este mensaje, hay que instalar el certificado de Server4isp CA.