



C/ Narcís Monturiol, 96
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 937.120.531(4 LINEAS)
Fax: 937.120.247
E-mail: ayuda@dsgsoftware.com
E-mail: comercial@dsgsoftware.com



Cómo configurar el correo electrónico en Android

En DSG tenemos la opción de configurar nuestra cuenta de correo electrónico en diferentes gestores, en este tutorial veremos cómo hacerlo en Android.

En este caso, utilizamos como ejemplo la cuenta "demo@example.com", esta dirección se debe modificar por el nombre de la cuenta de correo a configurar.

A continuación explicamos cómo crear una cuenta de correo nueva. También tenemos la opción de **modificar** una cuenta de correo existente.

1.-Configuración previa de la cuenta

Para configurar una cuenta de correo electrónico en un dispositivo Android, pulsamos sobre el icono "Email" y aparece la pantalla que muestra la siguiente imagen. Una vez indicada la dirección y la contraseña de nuestra cuenta de correo, pulsamos en "Configuración manual".

Configuración de cuenta

Puedes configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en pocos pasos.

demo@example.com

.....

Enviar correo electrónico desde esta cuenta de forma predeterminada

Configuración manual Siguiendo

Debemos escoger el tipo de cuenta. En DSG ofrecemos acceso al correo electrónico por **IMAP y POP3**. Seleccionamos el que consideramos adecuado. En este tutorial configuramos IMAP.

Configuración de cuenta

¿Qué tipo de cuenta es ésta?

POP3

IMAP

Exchange

2.-Datos principales de la cuenta

A continuación configuramos el servidor de entrada y el puerto.

Configuración entrante

Nombre de usuario
demo@example.com

Contraseña
.....

Servidor IMAP
imap.example.com

Puerto
143

Tipo de seguridad
Ninguno

Prefijo de ruta IMAP
Opcional

Ahora configuramos el servidor de salida SMTP y el puerto.

Configuración saliente

Servidor SMTP

Puerto

Tipo de seguridad

Acceso obligatorio

Nombre de usuario

Contraseña

Una vez configurada la cuenta de correo, configuramos las siguientes opciones que pueden variar según nuestras preferencias.

Ajustes de la cuenta

Frecuencia comprobación de la bandeja de entrada

Enviar correo electrónico desde esta cuenta de forma predeterminada

Avisarme cuando llegue un correo electrónico

Sincronizar mensajes de correo procedentes de esta cuenta

Descargar adjuntos automáticamente al conectar a una red Wi-Fi

Finalmente, indicamos el nombre que queremos que aparezca cuando enviemos correos.

Configuración de cuenta

Tu cuenta ya está configurada y en breve verás tu correo.
Asignar un nombre a esta cuenta (opcional)

demo@example.com


Tu nombre (aparece en los mensajes salientes)

Demo


Siguiente

Modificar una cuenta existente


Para acceder a una cuenta de correo electrónico y poder modificar su configuración, pulsamos sobre el icono que aparece resaltado en la siguiente imagen.



A continuación pulsamos sobre el icono que vemos en la imagen. Nos aparece un menú desplegable en el que seleccionamos "Ajustes".



Vemos un listado de las cuentas de correo que tenemos configuradas en nuestro dispositivo. Seleccionamos la que queremos modificar pulsando sobre la misma.



En las dos siguientes imágenes vemos como el dispositivo muestra todos los parámetros de nuestra cuenta de correo para que podamos modificarlos. Sólo tenemos que pulsar sobre cualquiera de ellos para editarlos o bien marcar las casillas para activar o desactivar las funciones correspondientes.



demo@example.com AÑADIR CUENTA

Nombre de cuenta
demo@example.com


Tu nombre
Demo

Firma
Añadir texto a los mensajes que envíes

Respuestas rápidas
Edita texto que sueles usar en mensajes de e-mail.

Cuenta por defecto
Enviar correo electrónico desde esta cuenta de forma predeterminada

USO DE DATOS



demo@example.com AÑADIR CUENTA

Seleccionar tono de llamada

Vibración
Nunca

AJUSTES DEL SERVIDOR

Configuración entrante
Nombre usuario, contraseña y otros ajustes servidor de entrada

Configuración saliente
Nombre usuario, contraseña y otros ajustes servidor de salida

ELIMINAR CUENTA

Eliminar cuenta


Si marcamos una de las opciones del apartado "Ajustes del servidor" modificamos los parámetros de los servidores de entrada y de salida. Pulsamos sobre "Configuración entrante" para poder ver y modificar la configuración.



The screenshot shows a form titled "Configuración entrante" with a mail icon. It contains the following fields:

- Nombre de usuario: demo@example.com
- Contraseña: masked with dots
- Servidor IMAP: imap.example.com
- Puerto: 143
- Tipo de seguridad: Ninguno
- Prefijo de ruta IMAP: Opcional

Por último, accedemos a la "Configuración saliente" donde podemos modificar los parámetros, tal como vemos en la siguiente imagen.



The screenshot shows a form titled "Configuración saliente" with a mail icon. It contains the following fields:

- Servidor SMTP: smtp.example.com
- Puerto: 578
- Tipo de seguridad: Ninguno
- Acceso obligatorio
- Nombre de usuario: demo@example.com
- Contraseña: masked with dots

At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" and "Guardar".