


Cómo configurar correo IMAP en Outlook 2003


Si queremos configurar el correo electrónico en Outlook 2003 lo podemos hacer de forma fácil y sencilla.

1.-Configuración previa de la cuenta


Arrancamos el Outlook 2003 desde Inicio > Programas > Microsoft Office > Outlook 2003




Si es la primera vez que lo abrimos, nos aparecerá un asistente. En caso contrario, debemos ir al menú y marcar "Herramientas" y "Cuentas de correo electrónico". Nos aparece la pantalla inicial. Pulsamos el botón "Siguiente".



Seleccionamos "Agregar una nueva cuenta de correo electrónico" y pulsamos "Siguiente".



Ahora nos pregunta el tipo de servidor que vamos a utilizar. En nuestro caso podremos seleccionar [POP3](#) o [iMAP](#). Para esta vez usaremos IMAP, ya que realiza la misma función que el protocolo POP3 pero es más eficiente, rápido y no satura el servidor de correo. Otra ventaja es que dispondremos de una copia de los correos en el servidor y podremos consultarlos alternativamente desde el servicio Webmail. Seleccionamos esta opción y pulsamos "Siguiente".



2.-Datos principales de la cuenta

En la siguiente ventana debemos rellenar todos los campos:

- **Su nombre:** este nombre se mostrará a los destinatarios del correo. Por ejemplo: Info.
- **Dirección de correo electrónico:** nos pide el correo que se mostrará al destinatario para contestar los correos.
- **Servidor de correo entrante:** se trata del servidor IMAP. Sería imap.sudominio.com.
- **Servidor de correo saliente:** se trata del servidor SMTP. Sería smtp.sudominio.com.

En Nombre de usuario y en Contraseña tenemos que introducir los datos de usuario que tenemos asignados para dicha cuenta.

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (IMAP)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (IMAP):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Más configuraciones...

< Atrás Siguiete > Cancelar

Después de completar todos los campos y antes de seguir adelante debemos hacer clic en el botón "Más configuraciones..."

Es muy importante acceder a la siguiente pestaña "Servidor de salida" y configurarlo como aparece abajo. Seleccionamos "Mi servidor de salida requiere autenticación" y "Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada".

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando


Nombre de usuario:

Contraseña:


Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

A continuación pulsamos la pestaña "Avanzadas" y configuramos los números de puerto del servidor. Tal como se muestra en la siguiente imagen, para el Servidor de entrada (IMAP) debe ser: 143 y para el Servidor de salida (SMTP) debe ser: 578.



Para finalizar pulsamos "Aceptar".



Ya tenemos nuestra cuenta de correo de DSG configurada en Outlook 2003.