




C/ Narcís Monturiol, 96
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 937.120.531(4 LINEAS)
Fax: 937.120.247
E-mail: ayuda@dsgsoftware.com
E-mail: comercial@dsgsoftware.com




Cómo configurar correo IMAP en Windows 8

En este artículo explicamos cómo podemos configurar una cuenta de correo ya creada en Windows 8 de forma fácil y rápida.


En este caso, utilizamos como ejemplo la cuenta "demo@example.com", esta dirección se debe modificar por el nombre de la cuenta de correo a configurar.

1.-Configuración previa de la cuenta


Para configurar el correo electrónico en Windows 8, empezamos abriendo el gestor de Correo. Lo localizamos rápidamente escribiendo "Correo" en la pantalla de inicio de Windows 8.




Si es la primera vez que abrimos la aplicación, deberemos configurar una cuenta de Microsoft (Outlook.com, Yahoo! o Gmail), tal y como vemos en la imagen inferior. Hacemos clic en "Guardar" para entrar en la cuenta.




Una vez dentro de la cuenta que acabamos de configurar, vamos a la esquina superior derecha de la pantalla, para mostrar la barra lateral con las opciones y seleccionamos “Configuración”.



Pulsamos en el apartado “Cuentas” y seleccionamos “Agregar una cuenta”.



En el listado de tipos de cuenta que se muestra seleccionamos “Otra cuenta”.



Ahora nos aparece el tipo de protocolo que queremos utilizar para la recepción de mensajes, seleccionamos POP o IMAP, dependiendo del tipo de configuración que deseemos. En el ejemplo utilizamos IMAP.

Agregar tu cuenta de correo electrónico

¿Qué tipo de cuenta es esta?

Exchange ActiveSync (EAS)

IMAP

POP

2.-Datos principales de la cuenta

Especificamos el nombre del cuenta de correo en los apartados de "Dirección de correo electrónico" y "Nombre de usuario", la clave de la cuenta de correo, el servidor de entrada y salida con los puertos de conexión que indica la imagen y marcamos las opciones "El servidor saliente requiere autenticación" y "Usa el mismo nombre de usuario y contraseña para enviar y recibir correo electrónico".

Por último hacemos clic en "Conectar" y ya tenemos nuestra cuenta de correo configurada en el gestor de correo de Windows 8.

Agregar tu cuenta de Otra

Escribe la siguiente información para conectarte a tu cuenta de Otra.

Dirección de correo electrónico

Nombre de usuario

Contraseña

Servidor de correo electrónico entrante (IMAP) Puerto

El servidor entrante requiere SSL

Servidor de correo electrónico saliente (SMTP) Puerto

El servidor saliente requiere SSL

El servidor saliente requiere autenticación

Usa el mismo nombre de usuario y contraseña para enviar y recibir correo electrónico